


Sprzętowy zegar czasu rzeczywistego RTC

Zegar czasu rzeczywistego (*real time clock RTC*) jest urządzeniem odmierającym upływający czas w skali bezwzględnej. Czas rzeczywisty nazywany jest również czasem kalendarzowym. Zegar RTC typowo posiada własne źródło zasilania, albo zewnętrzne albo wbudowane w układ zegara, pozwalające na pracę przy braku normalnego zasilania.



Jednak elektroniczny zegar czasu rzeczywistego nie jest podstawowym mechanizmem za pomocą którego systemy komputerowe odmierają czas.

Reprezentacja czasu, zegary, timery — zegary RTC

1

Synchronizacja zegara RTC

System operacyjny typowo **pobiera czas z zegara czasu rzeczywistego tylko w czasie startu**. W czasie pracy system odmierza upływający czas zliczając kolejne odcinki czasu na podstawie przerwań z **timera**, które typowo są dokładniejsze niż zegar czasu rzeczywistego.

W systemach wymagających bardzo dokładnego czasu, po pełnym starcie system może **zsynchronizować swój zegar z jakimś wzorcem zewnętrznym**. Na przykład, może to być internetowy serwer czasu. Jednak wiele systemów czasu rzeczywistego nie jest połączonych z Internetem (często z różnych powodów nie może być).

W systemach czasu rzeczywistego ważniejsza od dokładności bezwzględnej, jest często synchronizacja między elementami systemu. Rozważmy na przykład system przemysłowy produkujący jeden lub więcej detali na sekundę, w którym systemy obsługujące różne elementy linii produkcyjnej miałyby czas różniący się o sekundę. W takich systemach można **desygnować jeden z systemów jako wzorcowy**, i pozostałe systemy powinny z nim okresowo synchronizować swój czas.


W czasie startu systemu zegar jest synchronizowany skokowo. Potem, w czasie normalnej pracy następuje okresowa synchronizacja, która musi być wykonywana bardzo małymi krokami, aby nie spowodować zaburzeń w pracy systemu.

Reprezentacja czasu, zegary, timery — zegary RTC

2

Timer sprzętowy

Timer (czytaj: **tajmer**) jest urządzeniem odmierającym odcinek czasu, po którym generuje zdarzenie. W odróżnieniu od zegarów które typowo liczą czas w sposób ciągły „do przodu”, timery zwykle odmierają odcinek czasu od zaprogramowanej wartości w dół, i **generują jakies zdarzenie po osiągnięciu wartości zero**.



Elektroniczny timer sprzętowy jest skonstruowany z oscylatora, który generuje przebieg zmienny o określonym okresie i licznika zaprogramowanego na pewną liczbę, który przy każdym impulsie oscylatora dekrementuje (zmniejsza o jeden) tę wartość. Po osiągnięciu zera timer generuje sygnał i cykl kończy się.

Reprezentacja czasu, zegary, timery — timery sprzętowe

3

Timer sprzętowy (cd.)

Osiągnięcie zera przez licznik nazywamy **przeterminowaniem** (*expiration*) timera. Sytuację tę timer **sygnalizuje generując jakies zdarzenie**. W systemie komputerowym zwykle jest to **przerwanie**.

Timer elektroniczny może pracować cyklicznie, automatycznie wznawiając odliczanie po przeterminowaniu się.

System komputerowy zwykle posiada jeden lub więcej timerów sprzętowych, natomiast system operacyjny może implementować wiele timerów programowych.

System operacyjny może utrzymywać informację o czasie rzeczywistym przez inkrementowanie wartości czasu po każdym przeterminowaniu timera.

Reprezentacja czasu, zegary, timery — timery sprzętowe

4

Funkcje czasu — interfejs tradycyjny

Tradycyjne unixowe funkcje czasu zegarowego wyrażają czas w sekundach. Funkcja **time** zwraca czas bieżący jako liczbę sekund, jakie upłynęły od godziny 00:00 dnia 1 stycznia 1970.

```
#include <sys/types.h>
#include <time.h>

time_t time(time_t *tloc);
```

Typ `time_t` jest równoważny `long int` (ze znakiem) i pozwala na reprezentację czasu od godziny 0:00 1 stycznia 1970 do godziny 04:14:07 19 stycznia 2038.¹

¹ Fakt że do odliczania czasu użyta jest liczba ze znakiem wydaje się marnotrawstwem jednego cennego bitu. Użycie liczby bez znaku „wydużyłoby życie” Unixa do roku 2106 (ale kosztem niemożności zgłaszania błędów funkcji `time` przez wartość -1). Zatem w roku 2038 można oczekiwać w systemach komputerowych na platformie Unixa problemów z czasem, podobnych do tych, które występowały na innych platformach na początku roku 2001. W rzeczywistości różne problemy z czasem zaczęły się już pojawiać. 10 stycznia 2004 o godzinie 14:37:04 minęła połowa okresu „życia” Unixa (czyli ustawił się najwyższy bit), ale właśnie dzięki zastosowaniu liczby ze znakiem obyło się bez większych błędów, zawinionych przez programistów, którzy by o tym znaku zapomnieli. 12 maja 2006 pojawiły się raporty o wielu „zwisach” baz danych, które nastąpiły dokładnie jeden miliard sekund przed feralną datą 2038 roku. Okazało się, że w niektórych serwerach ustawione były tak długie time-outy na transakcje, i programy sprawdzające datę po tym okresie nie mogły sobie poradzić z otrzymanymi wynikami...

Reprezentacja czasu, zegary, timery — interfejs tradycyjny

5

Funkcje czasu — obliczenia kalendarzowe

Funkcja **localtime** tworzy i wypełnia strukturę **struct tm**, która daje dostęp do elementów aktualnego czasu. Brana jest pod uwagę lokalna strefa czasowa, czas letni/zimowy, lata przestępne, a nawet sekundy przestępne.²

Funkcja **mktime** zamienia strukturę czasową **tm** na liczbę sekund jak w funkcji **time**, dodatkowo kompletując i normalizując pola w strukturze, które mogą być wypełnione częściowo, lub poza zakresem (np. `tm_hour < 0` lub `> 23`).

```
struct tm *localtime(const time_t *clock);
time_t mktime(struct tm *timeptr);

struct tm {
    int tm_sec; /* seconds after the minute - [0, 61] */
                /* for leap seconds */
    int tm_min; /* minutes after the hour - [0, 59] */
    int tm_hour; /* hour since midnight - [0, 23] */
    int tm_mday; /* day of the month - [1, 31] */
    int tm_mon; /* months since January - [0, 11] */
    int tm_year; /* years since 1900 */
    int tm_wday; /* days since Sunday - [0, 6] */
    int tm_yday; /* days since January 1 - [0, 365] */
    int tm_isdst; /* flag for alternate daylight savings time */
};
```

²Ostatnia sekunda przestępna, określana przez organizację IERS (International Earth Rotation Service), wystąpiła (równocześnie na całym świecie): 2016-12-31 23:59:60Z. Więcej o sekundach przestępnych: <http://queue.acm.org/detail.cfm?id=1967009>

Reprezentacja czasu, zegary, timery — interfejs tradycyjny

6

Funkcje czasu wirtualnego procesów

Zupełnie inną rolę pełni funkcja `times` obliczająca czas procesora zużyty na obliczenia danego procesu.

```
#include <sys/times.h>
#include <limits.h>

clock_t times(struct tms *buf);

struct tms {
    clock_t tms_utime;    /* user time */
    clock_t tms_stime;    /* system time */
    clock_t tms_cutime;   /* user time, children */
    clock_t tms_cstime;   /* system time, children */
};
```

- Funkcja `times` zwraca czas zegarowy, jaki upłynął od jakiegoś arbitralnie ustalonego momentu w czasie. (Może to być np. moment startu systemu.) Jednostką jest tzw. **tick** (*tick*), którego liczbę na sekundę określa makro `clk_tck` (przykładowo 50, 60, a najczęściej 100).

Reprezentacja czasu, zegary, timery — interfejs tradycyjny

7

- Struktura `struct tms` jest wypełniana przez funkcję `times` wartościami czasu procesora zużytego przez proces, i oddzielnie jego zakończone podprocesy, które zostały poprawnie obsługane funkcją `wait`. Te wartości czasu są podobnie liczone od arbitralnego momentu i podane w tych samych jednostkach.
- Ponadto wirtualne czasy zarówno procesu jak i potomków liczone są w rozbiu na tzw. czas użytkownika, czyli wykonanie instrukcji programu, i czas systemu, tzn. obliczenia jądra Unixa: funkcje systemowe i operacje pomocnicze (narzuty).

Poza rolą jednostki czasu wirtualnego procesów, tik tradycyjnie pełni w systemach operacyjnych inną ważną rolę. Tikiem nazywane jest przerwanie programowe (ściślej, tik jest okresem tego przerwania, typowo 100/s, czyli 10ms), obsługiwane przez system, który budzi się z tą częstotliwością, i obsługuje różne zdarzenia: przeterminowane timery (systemowe), planowanie procesów, itp. Wartość tiku definiuje zatem **rozdzielczość** (*resolution*) zegara systemowego, czyli częstotliwość z jaką jest aktualizowany.

W nowoczesnych systemach operacyjnych ta rola tiku coraz częściej okazuje się nieodpowiednia. Dla systemów czasu rzeczywistego, planowanie procesów z okresem 10 milisekund jest często niewystarczające. Natomiast w systemach wymagających energooszczędności, budzenie się 100 razy na sekundę uniemożliwia procesorowi wchodzenie w tryby głębokiego uśpienia.

Reprezentacja czasu, zegary, timery — interfejs tradycyjny

8

Timer procesu

Interfejs tradycyjny wprowadził **własny timer programowy czasu rzeczywistego dla każdego procesu**. Nazywany **budzikiem** (ang. *alarm*) timer programowy jest w sekundach, i po przeterminowaniu przysła do procesu dedykowany mu sygnał `SIGALRM`.³

```
#include <unistd.h>

unsigned int alarm(unsigned int seconds);
```

Nie ma oddzielnych operacji zaprogramowania i wystartowania timera — po zaprogramowaniu niezerowej wartości timer od razu uruchamia się. Jeśli był już uruchomiony to wywołanie funkcji powoduje jego zaprogramowanie na nową wartość. W tym przypadku funkcja zwraca liczbę sekund pozostałą do poprzednio zaprogramowanego przeterminowania. Wywołanie funkcji z argumentem 0 powoduje zatrzymanie timera, o ile był uruchomiony.

³Fakt, że twórcy Uniksa uznali, że odmierzenie czasu rzeczywistego dla procesu może być wyrażone w sekundach, jest swoistym znakiem czasu. Na początku lat 70-tych dwudziestego wieku nie przewidywali oni zastosowań, w których potrzebne (albo wręcz praktycznie możliwe) byłoby odcinki 0.1 sekundy, 0.01 sekundy, albo nawet na milisekundy, mikro-sekundy, nanosekundy ...

Reprezentacja czasu, zegary, timery — interfejs tradycyjny

9

Zawieszenie wykonywania procesu — funkcja `sleep`

W tradycyjnym interfejsie systemów uniksowych istnieje funkcja `sleep` pozwalająca **zawiesić wykonywanie procesu na określonej liczbie sekund**. W trakcie wykonywania tej funkcji proces pozostaje w stanie uśpienia, normalnie wykorzystywanym do oczekiwania na jakieś zasoby, blokady, operacje I/O, itp.

```
#include <unistd.h>

unsigned int sleep(unsigned int seconds);
```

Funkcja `sleep` może zakończyć się po czasie innym niż zadana liczba sekund. Szybszy powrót jest możliwy gdy proces otrzyma sygnał, nawet jeśli zostanie on obsługany — po zakończeniu obsługi sygnału i wznowieniu funkcji `sleep` następuje natychmiastowe jej zakończenie. W takim przypadku funkcja zwraca liczbę „nieprzespanych” sekund. Możliwy jest również późniejszy niż zadany powrót z funkcji `sleep`, np. w wyniku zwykłego planowania procesów.

Niektóre starsze implementacje funkcji `sleep` wykorzystywały sygnał `SIGALRM`, i w efekcie kolidowały z ewentualnym wykorzystaniem timera przez proces. Współczesne wersje nie mają tej wady. Działają również poprawnie w środowisku wielowątkowym, uspiając tylko wywołujący wątek.

Reprezentacja czasu, zegary, timery — interfejs tradycyjny

10

Funkcje czasu — napisy sformatowane

Funkcja `ctime` tworzy zapis daty i czasu w postaci stringa o ustalonym 26-znakowym formacie: `"Thu Nov 23 11:04:20 2000\n\0"`. Wyświetlany jest zawsze czas lokalny, i napis ten nie podlega żadnym, lokalizacjom, konwencjom, ani konwersjom.

```
#include <time.h>

char *ctime(const time_t *clock);
```

Istnieje również rodzina funkcji do tworzenia dowolnie sformatowanych napisów czasowych, z uwzględnieniem lokalizacji (języka i konwencji lokalnych):

```
#include <time.h>

size_t strftime(char *restrict s, size_t maxsize, const char
    *restrict format, const struct tm *restrict timeptr);

int cftime(char *s, char *format, const time_t *clock);

int asctime(char *s, const char *format, const struct tm *timeptr);
```

Reprezentacja czasu, zegary, timery — interfejs tradycyjny

11

Krótkie podsumowanie — pytania sprawdzające

Odpowiedz na poniższe pytania:

- Jaka jest podstawowa jednostka czasu zegara czasu rzeczywistego systemów UNIX-owych i POSIX-owych, i jaki czas absolutny mierzy ten zegar?
- Na czym polega proces synchronizacji czasu przez system operacyjny?
- Czym różni się czas rzeczywisty od czasu wirtualnego?
- Czym różnią się zegary od timerów?

Reprezentacja czasu, zegary, timery — interfejs tradycyjny

12

Timery programowe POSIX XSI

Starsza, bardziej rozpowszechniona i szerzej implementowana specyfikacja standardu POSIX, zwana XSI (*X/Open System Interface*) wymaga, żeby każda implementacja dostarczała co najmniej następujących timerów:

ITIMER_REAL — odmierza w czasie rzeczywistym i w momencie przeterminowania generuje sygnał **SIGALRM**.

ITIMER_VIRTUAL — odmierza w czasie wirtualnym (czasie CPU procesu) i w momencie przeterminowania generuje sygnał **SIGVTALRM**.

ITIMER_PROF — odmierza w czasie wirtualnym (czasie CPU i czasie systemowym procesu) i w momencie przeterminowania generuje sygnał **SIGPROF**.

Do zarządzania timerami służą poniższe funkcje, gdzie parametr **which** określa konkretny timer, parametr **value** określa wartość ustawianego czasu, a parametr **ovalue** funkcja **setitimer** ustawia na pozostałą część poprzedniej wartości.

```
#include <sys/time.h>
```

```
int getitimer(int which, struct itimerval *value);
int setitimer(int which, const struct itimerval *restrict value,
              struct itimerval *restrict ovalue);
```

Reprezentacja czasu, zegary, timery — timery programowe POSIX XSI

13

Wartości czasowe dla timerów POSIX XSI

Do programowania timerów XSI wykorzystywana jest struktura **struct itimerval** zawierająca co najmniej następujące elementy:

```
struct timeval it_value; /* time until next expiration */
struct timeval it_interval; /* value to reload into the timer */
```

Oba powyższe elementy określane są za pomocą struktury czasowej **struct timeval** zawierającej co najmniej następujące elementy:

```
time_t tv_sec; /* seconds since the Epoch */
time_t tv_usec; /* and microseconds */
```

Jeśli pole **it_interval** wartości ***value** jest różne od zera to timer jest restartowany natychmiast po przeterminowaniu. Jeśli pole **it_value** wartości ***value** wynosi 0 to funkcja **setitimer** zatrzymuje timer.

Badanie timera XSI programem **periodicasterisk.c**

Badanie czasu wykonywania funkcji programem **xsitimer.c**

Badanie rozdzielczości funkcji **nanosleep** programem **nanotest.c**

Reprezentacja czasu, zegary, timery — timery programowe POSIX XSI

Reprezentacja czasu, zegary, timery — timery programowe POSIX XSI

14

Timery programowe POSIX TMR

Inna specyfikacja standardu POSIX, zwana TMR, wprowadza inny rodzaj timerów. Są one tworzone w programie w powiązaniu z istniejącymi zegarami czasu rzeczywistego (jak **CLOCK_REALTIME**). Program może stworzyć wiele takich timerów, i należą one do danego procesu (nie są dziedziczone przez podprocesy).

Tworzenie timerów POSIX TMR przebiega według następującego schematu:

```
#include <signal.h>
#include <time.h>
```

```
int timer_create(clockid_t clock_id, struct sigevent *restrict evp,
                timer_t *restrict timerid);
```

Struktura **struct sigevent** określa dla danego timera jaki sygnał ma być wysłany w momencie przeterminowania (domyślnym jest sygnał **SIGALRM** co pozwala na całkowite pominięcie struktury **struct sigevent** w wywołaniu **timer_create**). Inną możliwością powiadomiania procesu o przeterminowaniu timera jest uruchomienie wątku. Możliwe jest również żądanie braku jakiegokolwiek powiadomienia. W takim przypadku timer w czasie pracy musi być każdorazowo odpytywany o pozostały czas.

Reprezentacja czasu, zegary, timery — timery programowe POSIX TMR

15

Opcje powiadamiania dla timerów POSIX TMR

```
struct sigevent {
    int sigev_notify; /* notification type */
    int sigev_signo; /* signal number */
    union sigval sigev_value; /* signal value */
    ...
};
union sigval {
    int sival_int; /* integer value */
    void *sival_ptr; /* pointer value */
};
```

Rodzaj powiadamiania związany z timerem określa się w strukturze **sigevent** tworząc dany timer. Wartość **sigev_notify** może przybierać następujące wartości:

SIGEV_NONE — brak powiadomienia

SIGEV_SIGNAL — zwykłe powiadomienie sygnałem

SIGEV_THREAD — w momencie przeterminowania timera uruchom wątek

Reprezentacja czasu, zegary, timery — timery programowe POSIX TMR

Reprezentacja czasu, zegary, timery — timery programowe POSIX TMR

16

Funkcje timerów POSIX TMR

Timery POSIX TMR programuje się i uruchamia funkcją **timer_settime**, a pozostały czas odczytuje funkcją **timer_gettime**, analogicznie jak dla timerów XSI. Funkcja **timer_settime** posiada opcjonalne flagi, i m.in. może pracować z czasem bezwzględnym (flaga **TIMER_ABSTIME**, wymaga zaprogramowania pełnego czasu zegarowego, zamiast interwału czasowego). Pozwala to kontrolować i korygować dryf timera w programach (patrz poniżej).

```
#include <time.h>
```

```
int timer_getoverrun(timer_t timerid);
int timer_gettime(timer_t timerid, struct itimerspec *value);
int timer_settime(timer_t timerid, int flags,
                  const struct itimerspec *value, struct itimerspec *ovalue);
int timer_delete(timer_t timerid);
```

Funkcja **timer_getoverrun** zwraca liczbę przeterminowań danego timera, dla których nie został doręczony sygnał wskutek wstrzymywania. Proces może czasowo wstrzymać otrzymywanie sygnałów, wtedy kolejne przeterminowania timera nie generują dalszych sygnałów, natomiast proces może dowiedzieć się o takiej sytuacji dzięki tej funkcji.

Reprezentacja czasu, zegary, timery — timery programowe POSIX TMR

17

Wartości czasowe dla timerów POSIX TMR

Czasy do programowania timerów POSIX TMR określa się za pomocą struktur **struct itimerspec**, które analogicznie do struktur **struct itimerval** timerów XSI, zawierają co najmniej pola:

```
struct timespec it_interval; /* timer period */
struct timespec it_value; /* timer expiration */
```

Wartości czasowe wykorzystywane przez timery POSIX TMR są nieco inne niż dla timerów POSIX XSI. Struktura **struct timespec** zawiera co najmniej następujące elementy, pozwalające wyznaczyć czas jako kombinację liczby sekund i nanosekund:

```
time_t tv_sec; /* seconds */
long tv_nsec; /* nanoseconds */
```

Badanie timera POSIX TMR programem **periodicmessage.c**

Badanie czasu wykonywania funkcji programem **tmrtimer.c**

Reprezentacja czasu, zegary, timery — timery programowe POSIX TMR

Reprezentacja czasu, zegary, timery — timery programowe POSIX TMR

18

Standard POSIX specyfikacja TMR wprowadziła mechanizm zegara pozwalającego obliczać czas kalendarzowy z dokładnością większą od jednej sekundy. Następujące funkcje wykonują operacje na zegarach:

```
#include <time.h>

int clock_getres(clockid_t clock_id, struct timespec *res);
int clock_gettime(clockid_t clock_id, struct timespec *tp);
int clock_settime(clockid_t clock_id, const struct timespec *tp);
```

Parametr `clock_id` określa zegar, na którym ma być wykonana dana operacja, przy czym każdy system obowiązkowo musi implementować zegar czasu rzeczywistego `CLOCK_REALTIME`.

Jak widać, wartości czasowe wykorzystywane przez te zegary są takie same jak dla timerów POSIX TMR.

Zawieszenie wykonywania wątku — funkcja `nanosleep`

Rozszerzenie *realtime* standardu POSIX wprowadziło kolejną funkcję zawieszania procesu (dokładniej: wątku) na określony czas, wyrażony za pomocą tej samej struktury `timespec`:

```
#include <time.h>

int nanosleep(const struct timespec *rqtp, struct timespec *rmtp);
```

Podobnie jak inne funkcje zawieszające procesy, funkcja wraca po upływie zadanego czasu, lub nieco później, w przypadku:

- zaokrąglenia wartości czasowej do rozdzielczości
- planowania procesów i obciążenia systemu

W przypadku otrzymania (i obsłużenia) sygnału funkcja natychmiast kończy pracę, sygnalizując powrót przed upływem zadanego czasu. W takim przypadku, o ile drugi argument nie jest `NULL`, funkcja wpisuje do tej struktury wartość pozostałego (nieprzespanego) czasu.

Badanie rozdzielczości spania funkcji `nanosleep`.

Błędy pomiaru czasu

W konstrukcji timerów programowych kryją się mechanizmy generujące błędy pomiaru czasu. Najprostszym błędem czasowym jest **opóźnienie timera** (*timer latency*), które może wynikać po prostu z niezerowego czasu wykonywania pewnych dodatkowych operacji.

Na przykład, jeśli używamy timera cyklicznego z okresem 2 sekund, to po przeterminowaniu się tego timera jest on restartowany, lecz ten restart może potrwać jakiś niewielki okres czasu, np. 5μ sekund. W takim przypadku okres cyklu roboczego tego timera wyniesie nie 2 sekundy ale 2.000005. Różnica jest niewielka, ale powstałe opóźnienie będzie się kumulować. Narastający błąd wynikający z kumulowania się błędów pracy okresowej nazywa się **dryfem timera** (*timer drift*).

Łatwo zauważyć, że jeśli timer nie będzie restartowany samoistnie, tylko przez handler sygnału, to pojedyncze opóźnienie takiego restartu może być większe. W tym wypadku nałoży się na nie jeszcze błąd wynikający z rozdzielczości timera. Na przykład, jeśli rozdzielczość timera wynosi 10 ms, a zaprogramowany okres byłby 22 ms (przypadek cokolwiek ekstremalny), to w rzeczywistości obudzenie handlera i restart timera nastąpią po czasie nie krótszym niż 30 ms.

Pomiar czasu wywołania funkcji za pomocą zegara `CLOCK_REALTIME` za pomocą programu `clockrealtimetiming.c`

Pomiar czasu wywołania funkcji za pomocą zegara `CLOCK_HIGHRES` za pomocą programu `clockrealtimetiming2.c`

Badanie rozdzielczości zegara `CLOCK_REALTIME` za pomocą programu `clockrealtimetest.c`

Badanie rozdzielczości zegara `CLOCK_HIGHRES` za pomocą programu `clockrealtimetest2.c`

⁴ Przykładowe programy wymienione w tym PDF-ie pochodzą z książki Kay A. Robbins, Steven Robbins „Unix Systems Programming: Communication, Concurrency, and Threads”, Prentice-Hall 2003.

Zawieszenie wykonywania wątku — inne możliwości

Często pojawia się potrzeba czasowego wstrzymania wykonywania procesu lub wątku. Poza wykonaniem tej operacji za pomocą funkcji `sleep()` i `nanosleep()` przedstawionych wyżej istnieje szereg innych możliwości, które są czasami wygodne.

Możliwe jest wykorzystanie timera do obudzenia sygnałem i zawieszenie procesu na czas nieokreślony (funkcje `pause()`, `sigpause()`, i inne). Do programowania doręczenia sygnału jest dedykowany sygnał `SIGALRM` i funkcja `alarm()`, ale timery TMR dostarczają wielu alternatywnych możliwości.

Inną możliwością jest *polling*, czyli odpytywanie jakiegoś timera lub zegara. Proces lub wątek może w pętli zawieszać się na jakichś krótkich odcinkach czasu, okresowo sprawdzając upływ czasu, przed wznowieniem normalnej pracy. Powoduje to co prawda pewne obciążenie procesora w tym okresie „zawieszenia”, ale pozwala wątkowi kontrolować sytuację i reagować na inne zdarzenia.

Również możliwe jest wykorzystanie innych mechanizmów, niezwiązanych z odmierzaniem czasu, na przykład blokady pliku, semafora, muteksa, bariery, itp. Konkretnie rozwiązanie może być właściwe, jeżeli zawieszenie wątku jest związane z odpowiednimi operacjami, a niekoniecznie z określoną długością odcinka czasu.

W przypadku pracy cyklicznej można te błędy ograniczyć wykorzystując czas bezwzględny zamiast względnego. Handler obudzony w każdym cyklu oblicza okres czasu pozostały do następnego nominalnego czasu działania, i programuje dokładnie taki czas. W takim przypadku błędy nie kumulują się, i nigdy nie powinny przekroczyć wartości rozdzielczości timera.

Pracujące cyklicznie timery wykazują jeszcze inny rodzaj błędów określane ogólnie jako **nierównomierności** (*jitter*). Są to niewielkie fluktuacje czasowe, które można podzielić ze względu na ich przyczynę na deterministyczne i losowe. Deterministyczne wynikają z charakterystyki stosowanych algorytmów, lub własności sprzętu obliczeniowego, natomiast losowe wynikają z nakładania się szumów cieplnych i innych zjawisk.

Jednak jest jeszcze jedno zjawisko anormalne możliwe w przypadku pracy cyklicznej timera. Może się zdarzyć, że handler timera obudzi się później niż się spodziewał, lub jego praca przedłuży się aż do wystąpienia kolejnego przeterminowania (handler typowo wstrzymuje lub ignoruje sygnały w czasie swojej pracy). Jeśli wtedy obliczy czas pozostały do tego kolejnego zdarzenia, to może on wyjść ujemny. Zjawisko takie nazywane jest **przekroczeniem timera** (*timer overrun*) i formalnie nie jest błędem, ale może spowodować błąd programu, jeśli nie będzie przewidziane.

```
./abstime -a 0.022 1000 0.005
```

Powyższe wywołanie symuluje tysiąc wykonań timera z okresem 22 milisekund, i czasem wykonania handlera sygnału 5 milisekund, wykorzystując zegar czasu absolutnego.

```
./abstime -r 0.022 1000 0.005
```

Powyższe wywołanie powtarza poprzedni eksperyment, ale z wykorzystaniem zegara czasu względnego. Kumulacyjny błąd będzie typowo dużo większy.

```
./abstime -a 0
```

Powyższe wywołanie pozwala oszacować rozdzielczość zegara sprzętowego przez generowanie sygnału po natychmiastowym jednorazowym przeterminowaniu timera.

```
./abstime -a 0.0 1000 0.0
```

Powyższe wywołanie pozwala oszacować maksymalną liczbę sygnałów timera jakie komputer jest w stanie obsłużyć na sekundę wykonując tysiąc przerw z czasem opóźnienia zero.

Odpowiedz na poniższe pytania:

1. Czym różnią się wartości czasowe wykorzystywane przez timery specyfikacji XSI i TMR od interfejsu tradycyjnego?
2. Jakie są operacje możliwe do wykonania na timerze programowym? Jak należy ustawić argumenty wywołania aby wykonać te operacje?
3. W jaki sposób proces może zawiesić swoje wykonywanie na pewien czas?
4. Jakie są możliwe błędy związane z pomiarem czasu?

Przydatne linki

High Resolution Times, Chapter 5

<https://export.writer.zoho.com/public/rreginelli/Chapter-5---High-Resolution-Timers-Final1/fullpage>